

MIYUKI DELICAS 10 GRIGLIA DI TESSITURA A TELAIO CON INTARSIO DI STRASS

Da : *Tiffanie Perles&Co*



Intermedio



6h

Cosa fare con Miyuki delicas 10/0?

Se la maggior parte delle volte usiamo le delicas taglia 11/0 per la nostra tessitura di gioielli con perline, dovete sapere che anche altre misure di perline Miyuki possono essere usate per fare braccialetti. A proposito, alcuni di voi usano esclusivamente il 10/0 e convertono i tutorial all'11/0 sostituendoli con il 10/0. Oggi, una dedica speciale a queste perline!

10/0, 11/0 ? Che cos'è? È l'indicatore della dimensione delle perle di semi. Più grande è il numero davanti allo 0, più piccola è la perlina. Quindi i 10/0 sono più grandi degli 11/0 e gli 11/0 sono più grandi dei 15/0. Dipende anche dal produttore/marca. Quindi la misura 11/0 non sarà la stessa tra Miyuki e TOHO, o tra una rocaille rotonda e una delicas, tenetelo a mente!

Il vantaggio di usare perline 10/0 in questo braccialetto è che gli strass che incorporeremo nel braccialetto si adatteranno proporzionalmente meglio con questa misura di perline. *Se il tuo polso è più di 16cm, aggiungi un disegno completo, quindi compra un altro strass.*

Se non usate strass, potete naturalmente rifare questo braccialetto in 11/0, sostituendo ogni strass con 3 perline su 3 file e non facendo una finitura a punti. Perché no? Bene, alla fine dovrete mettere tutti i fili della catena nell'intreccio attraverso la perlina finale. Questo funziona con il foro 10/0, ma il foro 11/0 è più piccolo e non sarai in grado di far passare tutti i fili. Quindi in questo caso finisci il braccialetto senza diminuire, ripeti solo il modello, poi aggiungi punte di tessitura, una chiusura beadslide o Hilos.

Che materiale usare per Miyuki Delicas 10 Griglia di tessitura a telaio con intarsio di strass ?

MATERIALE



Miyuki Delica 10/0 DBM0732 - Opaque Dark Cream x8g
 Cod. : DBM-0732
 Quantità : 1



Miyuki Delica Duracoat 10/0 DBM1832 - Galvanized Gold x8g
 Cod. : DBM-1832
 Quantità : 1



Miyuki Delica 10/0 DBM2264 - Opaque Turquoise Blue Picasso x8g
 Cod. : DBM-2264
 Quantità : 1



Pendente quadrato con un Ossido di zirconio 6 mm - Dorato con oro fino - Crystal x1
 Cod. : ETA-277
 Quantità : 3



Filo cerato Linhasita per micro macramè 1.2 mm Dorato (Ouro) x130m
 Cod. : FIO-242
 Quantità : 1



Mini Pompon di cotone 7 mm Crema - Dorato con oro fino con oro fino x1
 Cod. : LCD-650
 Quantità : 2



Anellini aperti mm. 5.5x0.8 Dorato oro fino x50
 Cod. : OAC-010
 Quantità : 1



Pendente quadrato sfaccettato 7 mm castone Argento 925 placcato Labradorite x1
 Cod. : SSU-543
 Quantità : 1



Ciondolo sole scavato 15x12.5 mm in Argento 925 dorato all'oro fino x1
 Cod. : SSU-627
 Quantità : 1



Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Semolina x50 m
 Cod. : UFC-059
 Quantità : 1

MATERIALE



Kit de 3 pinze in una pochette Perles & Co Rosa x1

Cod. : OUT-335

Quantità : 1



Telaio per perline largo e estendibile di metallo x1

Cod. : OUT-807

Quantità : 1



Colla per gioielli Hasulith ml. 30


Cod. : OUTIL-007

Quantità : 1

passi da seguire

★ Tappa 1/19

Tagliare 2 pezzi da 50 cm di filo dorato e legarli ai due chiodi su entrambi i lati del telaio assicurandosi di avere la stessa lunghezza su entrambi i lati. Non stringete il nodo perché dovrete slegarli alla fine e non tagliateli. Questo filo sarà usato come un bordo per il braccialetto ed è su questo filo che farai il nodo scorsoio più tardi. Poi, passate ai fili di tessitura più fini. Legare l'estremità del filo a un chiodo, senza tagliarlo dalla bobina. Mettere gli 11 fili sul telaio, sempre senza tagliare il filo. Ora tagliate il filo aggiungendo 15 cm alla lunghezza totale. Slegate dal telaio tranne che per il primo nodo, ora attaccherete gli strass. Sul primo filo al centro, infilare i 3 o 4 strass a seconda della lunghezza del braccialetto che si desidera. Circonda il chiodo dall'altro lato per attaccare il secondo filo. Passare di nuovo negli strass e così via. È necessario far passare 4 fili negli strass. Fai attenzione a non perdere nessuno degli strass.



★ Tappa 2/19

Ecco cosa dovete ottenere. 4 fili al centro passano attraverso gli strass, 3 fili a trama larga su ogni lato e 1 filo d'oro per il bordo su ogni lato. Quindi ci sono 13 fili in tutto.




★ Tappa 3/19

Tagliare un pezzo di filo da tessitura lungo 1,5 m e annodarlo su uno dei fili d'oro, mantenendo 25 cm di estremità del filo. Infilare la prima fila di 11 perline di tessitura (diversa dalla foto perché il bordo turchese sulla punta del diagramma è stato aggiunto dopo). Infila le perline sotto i fili del telaio e metti una perlina tra ogni filo. Poi passate di nuovo l'ago attraverso le perline nell'altra direzione, facendo attenzione a passare sopra i fili del telaio o la perlina non terrà bene.




★ Tappa 4/19

Ripeti il passo 3 seguendo il modello per aggiungere le altre linee di perline. Quando si raggiunge la pietra di strass, infilare le perline in due passi. Prima le prime 4 perline e poi passare attraverso lo strass.




★ Tappa 5/19

Poi infilate gli ultimi 4 e intrecciateli stirando con l'ago. Anche il ferro in strass.




★ Tappa 6/19

Continuate in questo modo per le prossime due file.



★ Tappa 7/19


Se il tuo filo diventa troppo corto, passalo attraverso le file precedenti nel mezzo della tessitura evitando il bordo. Questo bloccherà il filo e potrete tagliarlo facendolo uscire prima del bordo. Legare un nuovo filo sul filo d'oro con un doppio nodo, nascondere l'estremità del filo con lo stesso metodo e poi continuare a tessere.



★ Tappa 8/19


Una volta raggiunta la punta, riducete leggermente la tensione del filo girando il tronco. Avvicinate anche i fili al centro poco a poco. Infilare ogni volta due perline in meno seguendo lo schema e tessere normalmente, centrando le perline e prendendo i fili dai lati. Stirare 2 o 3 volte attraverso le perline, stringendo un po' alla volta e avvicinando i bordi. Se lo stringi troppo o il filo è troppo teso, la punta si gonfierà e le perline non saranno allineate.

Finitura per i braccialetti senza punta: *incastrare il filo di tessitura nelle perline e tagliarlo. Legare tutti i fili 2 a 2 con nodi tripli poi mettere la colla sui nodi prima di far scorrere l'ultima linea di perline nelle punte.*




★ Tappa 9/19

Continuare a diminuire il numero di perline poco a poco.



★ Tappa 10/19

Finiamo con una sola perlina. Come potete vedere, i fili sono stati riuniti e allentati man mano che si procede.




★ Tappa 11/19

Incastrare il filo di tessitura nelle perline del telaio. Non approfittare dell'occasione per riunire le linee di perline divergenti.



★ Tappa 12/19

Poi tagliate il filo facendolo uscire al centro del braccialetto.



★ Tappa 13/19

Slega i fili d'oro senza tagliarli. Puoi tagliare i fili di ordito il più vicino possibile al chiodo.



★ Tappa 14/19

Infila e incastra tutti i fili di tessitura nell'intreccio attraverso la perlina della punta e tagliali. Questo darà una bella finitura e solidificherà la punta che è la parte più fragile. Fate questo su entrambi i lati. Vi avvertiamo, è lungo...



★ Tappa 15/19

Legare i due fili su ogni lato il più vicino possibile alla punta.



★ Tappa 16/19

Incrociateli e legatevi sopra un pezzo di filo di 20 cm. Stai per iniziare il nodo scorsoio. Potete vedere un video di questo nodo qui:



★ Tappa 17/19

Questo è un nodo macramè a rovescio. Passare il filo destro sotto i 4 fili del braccialetto, il filo sinistro sotto il filo destro, sopra i 4 fili del braccialetto e attraverso l'anello formato dal filo sinistro. Stringere senza forzare. Ripetete l'operazione invertendo la destra e la sinistra e alternate la direzione altre 4 volte.



★ Tappa 18/19

Tagliare le estremità del filo a qualche millimetro dal nodo e bruciarlo con un accendino o mettere una generosa dose di colla. Una volta asciutto, prova il braccialetto per vedere dove fermare le estremità del filo. Dovresti essere in grado di infilare il braccialetto senza forzarlo. Segna la posizione del tuo nodo di arresto con una matita o un pennarello.



★ Tappa 19/19

Infilare 3 perline d'oro su ogni filo e poi legare i fili insieme a due a due al vostro segno. I quattro fili dovrebbero essere della stessa lunghezza. Stringere molto bene il nodo poi tagliare il filo in eccesso a qualche millimetro dal nodo. Srotolare i piccoli pezzi di filo per fare dei piccoli pompon. Poi aggiungete i ciondoli e i mini pompon con un anello.



Il risultato