


Matériel nécessaire pour un bracelet d'environ 16cm sans fermoir

- 2 navettes, si possible de deux couleurs différentes, nommées navette A pour l'une et B pour l'autre
- Pelote de fil Lizbeth taille 20
- Ciseaux
- Crochet de 0.50mm
- 1 trombone


Pré-requis : connaître les bases de la frivolité à la navette. Tutoriel en suivant le lien suivant

<https://www.youtube.com/watch?v=1xfCHd63U-E&t=868s>

1/ Schéma par ordre d' exécution : travailler de 1 à 74 pour un bracelet de 16cm en fil Lizbeth 20.



2/ Schéma avec le nombre de double nœuds à effectuer



● Navette A : le fil qui travaille est celui de la navette A

● Navette B : le fil qui travaille est celui de la navette B

○ Anneau

--- Arceau

—/— Très petits picots

★ Début du travail/ fin du travail

↷ Sens du travail

Abréviations :

dn : double nœud

+ : très petit picot. Il s'agit uniquement d'un picot de raccord, il faut donc qu'il soit le plus petit possible

FA : fermer l'anneau

TT : tourner le travail (le haut du travail se retrouve en bas)

Explication et application du patron :

1. Avec la navette A, former un anneau de 15dn, 1 très petit picot (+) et 5dn. Fermer l'anneau (FA) et tourner le travail (TT)
2. Positionner le trombone sur le fil de trame : il servira à laisser un espace pour pouvoir raccorder la fin du travail
3. Avec la navette B, former un arceau de 6dn, +, 6dn. TT
4. Avec la navette A, former un anneau de 5dn, + au précédent anneau, 4dn, +, 1dn. FA
5. Avec la navette A, former un anneau de 1dn, + au précédent anneau, 4dn, +, 5dn. FA et TT
6. Avec la navette B, former un arceau de 6dn, +, 6dn. TT
7. Avec la navette A, former un anneau de 5dn, +, 10dn, +, 5dn. FA et TT
8. Recommencer à partir du point 3 jusqu'au point 6 jusqu'à ce que vous ayez 34 anneaux. FA et TT
9. Avec la navette B, faire 6dn, +, 6dn. TT
10. Avec la navette A, former un anneau de 5dn, + à l'anneau précédent, 15dn. FA. **NE PAS TOURNER LE TRAVAIL**
11. Avec la navette A, former un arceau de 12dn. **NE PAS TOURNER LE TRAVAIL**
12. Avec la navette A, former un anneau de 15dn, +, 5dn. FA et TT
13. Avec la navette B, former un arceau de 6dn, + à l'arceau du rang précédent, 6dn. TT
14. Avec la navette A, former un anneau de 5dn, + au précédent anneau, 4dn, +, 1dn. FA
15. Avec la navette A, former un anneau de 1dn, + au précédent anneau, 4dn, +, 5dn. FA et TT
16. Avec la navette B, former un arceau de 6dn, + à l'arceau du rang précédent, 6dn. TT
17. Avec la navette A, former un anneau de 5dn, +, 10dn, +, 5dn. FA et TT
18. Continuer jusqu'à rejoindre le premier anneau du rang précédent (l'anneau 1). FA. **NE PAS TOURNER LE TRAVAIL.**
19. Avec la navette A, former un arceau de 12dn
20. Retirer le trombone et rattacher les fils grâce à l'espace laissé.
21. Rentrer les fils et couper
22. Poser le fermoir de votre choix.